



フレッツ・あずけ~るPROプラン ご利用ガイド

専用ツール編【別紙】

このたびはフレッツ・あずけ~るをご利用いただきまして 誠にありがとうございます。

本ガイドではフレッツ・あずけ~るをご利用になる場合の手順について 説明いたします。

第1.3版

改版履歴

版	年月	改訂内容	改訂箇所
初版	2020年10月	新規作成	
1.1版	2021年5月	WindowsServerOSご利用時の注意書きを追記	
1.2版	2022年5月	インターネットオプションの起動方法を更新	
1.3版	2024年11月	問い合わせ先電話番号を変更しました。	

目次

1.	NTT西日本提供エリアから、初回ご利用]時があずけ~る専用ツールで		
	回線認証にてご利用開始		3	

1

フレッツ・あずけ〜るPROプランをNTT西日本エリアから回線認証でご利用になる場合、初回ご利用時があずけ〜る専用ツールの場合は事前準備、ならびに認証モードの変更が必要となります。以下の手順でご利用開始してください。

ログインID,パスワードについては、申し込み完了後に送付致しました「開通のご案内」または件名が「【フレッツ・あずけ~る】[重要]ご利用開始のお知らせ」のメールをご確認ください。


※ログインID、パスワードが不明な場合は、以下のURLにアクセスいただき、問い合わせフォームからお問い合わせください。 <フレッツ・あずけ~る利用に関するお問い合わせ>

https://business.ntt-east.co.jp/gf/form.php?service=gi0516&type=pc

1

事前準備

※Windows Server OSで初回ご利用時があずけ~る専用ツールの場合、以下の手順で事前準備を実施します。



インターネットオプションを起動してください。

<参考>

OSの検索から 「インターネットオプション」を

起動します。 (または、コントロールパネルから

(または、コントロールバネルから 「インターネットオプション」を 起動します。)



「インターネットオプション」で 「セキュリティ」タブをクリックし、 「セキュリティー設定画面を表示します。

「信頼済みサイト」をクリックし、「サイト」をクリックします。

1 事前準備



信頼済みサイト設定画面が表示されます。 「このWebサイトをゾーンに追加する」に https://www.storage-online.e-ntt.cast.flets-west.jp を入力し、「追加 |をクリックします。

続けて、

「このWebサイトをゾーンに追加する」に https://assv.asc.flets-west.jp を入力し、「追加」をクリックします。

「Webサイト」に

https://www.storage-online.e-ntt.cast.flets-west.jp https://assv.asc.flets-west.jp が追加されたことを確認し、「閉じる」をクリックします。

「インターネットオプション」画面が表示されます。 「OK」をクリックします。 1 NTT西日本提供エリアから、初回ご利用時があずけ~る専用ツールで回線認証にてご利用開始

2 認証モードを回線認証モードに変更



あずけ〜る専用ツール起動し、 ログイン画面が表示されたら、 西日本エリアで回線認証を利用 をクリックします。


西日本エリアで回線認証を利用

3 ログイン



ログイン I D とパスワードを 入力し、ログインをクリックします。 NTT西日本提供エリアから、初回ご利用時があずけ〜る専用ツールで回線認証にてご利用開始


<u>※)WindowsServer2016をご利用の場合</u> セキュリティ設定の変更やバッチファイルの実行等、特殊な設定が必要となりますため、当サービスの サポートセンターへお問合わせをお願いいたします。



NTT西日本提供エリアにおいて、 初めて回線認証をご利用する場合、 回線認証許可設定のご案内メッセージが 表示されます。この場合は「OK」ボタンを クリックし、続けて回線情報通知機能の 通知許可設定を行なってください

4 回線情報通知機能の通知許可設定

※NTT西日本提供エリアにおいて、初めて回線認証を行う場合の操作になります。 すでにNTT西日本の回線認証を行ったことがある場合は、この作業は必要ありません。



Windowsのユーザーアカウント制御(UAC)が表示されることがあります。

表示された場合は「はい」を押してください。



NTT西日本 回線情報通知画面が表示されます。 ラジオボタンの「通知する」を選択し、 続いて「決定」ボタンを押し、 回線情報通知の許可設定を実施してください。

正常に通知許可設定が完了すると、 NTT西日本提供エリアから回線認証でご利用可能 となり、画面が閉じられます。

「フレッツ・あずけ〜るPROプランご利用ガイド 運用編 専用ツール編」の 「3-(4)-2.NTT西日本提供エリアから回線認証でご利用開始」を参照し、再度専 用ツールの起動とログインを実施してください。

フレッツ・あずけ~るに関するお問い合わせ先

お問い合わせセンタ 🔯 0120-612808

【午前9:00~午後9:00(年末年始を除き、年中無休)

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※サービスのお申込はできません。