



# フレツツ・あづけ～る PRO プラン ご利用ガイド

## 運用編：契約内の設定を変更してみましょう

このたびはフレツツ・あづけ～るをご利用いただきまして  
誠にありがとうございます。

本ガイドではフレツツ・あづけ～る PRO プランの契約内の設定変更について  
ご説明いたします。

第8. 1版

※一部画面イメージは開発中のものです。実際の画面とは一部異なる場合がありますのでご注意ください。

※本書に記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

なお、本文および図表中では、「™」、「®」は明記しておりません。

## 改版履歴

版	年月	改訂内容	改訂箇所
7.0版	2018年10月	Webブラウザ編6.1版を機能別に分冊しました	
8.0版	2020年7月	「環境設定」を画面右上のメニュー内から選択可能にした変更に伴い、記述を変更	第1章 第2章 第3章
8.1版	2024年11月	問い合わせ先電話番号を変更しました。	

# 目次

0. 本書について	.....	3
1. 共有機能ON／OFF	.....	4
2. セキュリティフォルダアクセス方法変更	.....	6
3. 世代管理数変更	.....	10

# 0 本書について

フレッツ・あづけ～る P R O プランではパソコンのブラウザから契約内共通の設定やログインしているログイン I D のみ適用される設定変更がご利用可能です。

## ■管理者のみ利用可能であり、契約内で共通の設定を変更可能

機能名称	機能概要	参照先
共有機能 ON/OFF	ご契約内で共有機能の有効・無効の管理をする機能	「1. 共有機能 ON/OFF」を参照ください。
セキュリティフォルダ アクセス方法変更	セキュリティフォルダへのアクセス方法を「回線認証のみ」・「回線認証・端末認証」の管理をする機能	「2. セキュリティフォルダアクセス方法変更」を参照ください。

## ■管理者ならびに利用者で利用可能であり、自ログイン I D の設定を変更可能

機能名称	機能概要	参照先
世代管理数変更	フレッツ・あづけ～る上で保存可能なファイルの世代数を変更する機能	「3. 世代管理数変更」を参照ください。

# 1 共有機能ON/OFF

契約内で共有機能の利用可否を切り替えることができます。

※管理者でログイン時のみご利用になります。

画面右上部にあるメニューをクリックし、「環境設定」ボタンをクリックしてください。



# 1 共有機能ON/OFF

「環境設定」画面が表示されます。  
「共有機能利用可否」まで画面をスクロールし、ご契約内で共有機能の利用可否を切り替えてください。

※ご契約時は「利用する」となっています。  
共有機能を利用たくない場合は、「利用しない」に変更してください。



## ！ 注意事項

共有機能を「利用しない」に変更する場合は、下記注意事項がありますので、すべて確認したうえで、変更してください。

※利用しないをクリックした場合、管理者・すべての利用者で共有機能が利用できなくなります。

※利用しないをクリックした場合、現在共有中の共有設定はすべて削除され、元に戻せません。

※本画面の設定は共有（メールアドレスを指定して共有）機能が対象となります。

## 2 セキュリティフォルダアクセス方法変更

契約内でセキュリティフォルダアクセス方法を切り替えることができます。

※管理者でログイン時のご利用になります。

1

### セキュリティフォルダアクセス方法変更画面表示

画面右上部にあるメニューをクリックし、「アクセス設定」ボタンをクリックしてください。




## 2 セキュリティフォルダアクセス方法変更

セキュリティフォルダアクセス方法を変更することができます。

※ご契約時は「回線認証のみアクセス可能」となっています。

セキュリティフォルダのアクセスが

- ・ご契約の回線からのみアクセスを許可したい場合は  
⇒「回線認証のみアクセス可能」のままにしてください。
- ・ご契約の回線以外のインターネットからもアクセスを許可したい場合は  
⇒「回線認証・端末認証でアクセス可能」に変更してください。



記号	名称	機能
A	内容チェック	注意事項を確認した後、チェックボックスにチェックを入れてください。 ※チェックしないと「端末認証でもアクセス可能にする」ボタンがクリックできません。
B	現在の状態 (回線認証のみアクセス可能／回線認証・端末認証でアクセス可能)	セキュリティフォルダアクセス方法（「端末認証でもアクセス可能にする」・「回線認証のみアクセス可能にする」）をクリックします。 ボタンをクリックする事により「端末認証でもアクセス可能にする」・「回線認証のみアクセス可能にする」が切り替わります。

### !注意事項

セキュリティフォルダアクセス方法を変更する場合は、下記注意事項がありますので、すべて確認したうえで、変更してください。

- ※「端末認証でもアクセス可能にする」をクリックした場合、管理者・すべての利用者で回線認証ならびに端末認証によるセキュリティフォルダへのアクセスが可能となります。
- ※「回線認証のみアクセス可能にする」をクリックした場合、管理者・すべての利用者で端末認証によるセキュリティフォルダへのアクセスが不可となり、回線認証からのみアクセス可能となります。
- ※本設定はあづけ～る大容量バックアップ専用ツールからのアクセスが対象となります。


## 2 セキュリティフォルダアクセス方法変更

### ◎ 「回線認証のみアクセス可能」の場合

以下の通り、回線認証ではオンラインストレージ領域（マイフォルダ・グループフォルダ）とセキュリティフォルダにアクセス可能ですが、

端末認証では、オンラインストレージ領域（マイフォルダ・グループフォルダ）のみ利用可能となります。

※社内でご利用の場合は、回線認証を利用、社外でご利用の場合は端末認証モードでオンラインストレージ領域（マイフォルダ・グループフォルダ）のみ利用するなどアクセス方法に合わせて切り替えが可能です。




## 2 セキュリティフォルダアクセス方法変更

### ◎ 「回線認証・端末認証でアクセス可能」の場合

以下の通り、端末認証でもオンラインストレージ領域（マイフォルダ・グループフォルダ）とセキュリティフォルダにアクセス可能となります。

※端末認証モードに切り替えることで、社外でご利用の場合でもオンラインストレージ領域（マイフォルダ・グループフォルダ）とセキュリティフォルダの利用が可能です。



### 3 世代管理数変更

フレッツ・あずけ～るPROプランでは、最大10世代まで過去の履歴を保持することが可能であり、ログインIDごとに設定可能です。  
(初期は3世代に設定されています。)

本項目では、保存する世代管理数を変更する方法について説明します。

例) 2世代までバックアップする設定がされた場合の動き



#### ■ 注意事項

##### ■ 世代管理についての注意点

- ※世代管理しているデータの容量も契約しているお客さま容量に含まれます。
- ※管理する世代数は、**自動バックアップの管理世代数と共通**となります。
- ※管理する世代数を設定変更し減少させた場合は、**その時点で設定世代以前のデータは削除されます**。
- ※ファイル自体を削除した場合は、**全ての世代含めて削除されます**

### 3 世代管理数変更

画面右上部にあるメニューをクリックし、「環境設定」ボタンをクリックすると環境設定画面が表示されます。



※メニュー内の「環境設定」ボタン

環境設定画面で画面を下にスクロールすると、世代管理部分が表示されます。現在の設定を確認し、変更したい場合は変更ボタンをクリックしてください。



世代管理数の右側の「変更」ボタンをクリックすると世代管理数の変更が行えます。

保持したい世代数を選択してください。

選択後、注意文章を確認の上「上記事項に同意する」チェックボックスにチェックを入れ、「設定する」ボタンをクリックすると管理する世代数が変更されます。



#### ! 注意事項

バックアップする世代数を減らす場合、世代数の設定した時点で選択された世代数よりも前の世代のファイルは削除されますのでご注意ください。

## フレッツ・あづけ～るに関するお問い合わせ先

お問い合わせセンタ  **0120-612808**

【午前9：00～午後9：00（年末年始を除き、年中無休）】

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

※サービスのお申込はできません。